

## 杭州新景生物试剂开发有限公司

地址: 浙江省杭州市西湖科技经济园西园一路8号4幢5F邮编: 310030 电话: 0571-87381295 传真: 0571-87381297

# DNA 快速提取液质检报告单

#### XJ-QR-016

请检编号	20250216	请检日期	2025.02.25	请检人	黄芳
生产日期	2025.02.25	抽检比例	1/1000	产品序号	3106050
产品批号	20250216	产品名称	DNA 快速提取液		

#### 填写说明:

内容须用数字填写;如果无法用数据填写,则打"√"表示产品符合要求,打"×"表示产品不符合要求,如果不符合要求,在备注中注明不符合项的详细内容。

样品 要求 (指标)	检验1	检验 2	对照 1	对照 2	
试剂盒外观 与组成	√ √		V	٧	
PCR 检测	• 1	√	$\checkmark$	1	
电泳检测	<b>→</b> √	<b>V</b>	<b>√</b>	V	
备注					
检验结果			点格 <sup>质检员:</sup>	经是杰	
审核意见			审核人	<b>地利开</b>	

## 杭州新景生物试剂开发有限公司

地址: 浙江省杭州市西湖科技经济园西园一路8号4幢5F邮编: 310030 电话: 0571-87381295 传真: 0571-87381297

# DNA 快速提取液质检方法

#### 一、目的

通过基因组 DNA 的分离纯化,以及对获得的 DNA 的各项指标的测试,判断送检的产品是否符合质量要求。

#### 二、材料、试剂及仪器

- 1. 材料:送检 DNA 快速提取液试剂盒、对照其他批次的试剂盒、1.5 ml 离心管若干。
- 2. 2×PCR Mix (Simgen)、16S rDNA 引物。
- 3. 仪器:超微量分光光度计、电泳仪、电泳槽、移液器、台式离心机、水浴锅。

### 三、基因组 DNA 提取操作步骤

按每管 100 μl 的数量收集 4 管过夜培养的大肠杆菌,按照说明书中的操作步骤,用送 检试剂盒和对照试剂盒同步平行各自抽提 2 管 DNA 并进行扩增。

#### 四、电泳检测操作步骤

在 1%琼脂糖凝胶上,按下表依次加入 PCR 扩增产物,电泳结束后在紫外灯下观察并记录分析结果。

	检验 1	检验 2	对照 1	对照 2	阴性	阳性
	(PCR)	(PCR)	(PCR)	(PCR)	对照	对照
DNA/PCR 产物	5 µl	5 µl	5 µl	5 μl	5 µl	5 µl
6×Loading Buffer •			-			

#### 五、质量要求与判断方法:

- 1. 试剂盒外观必须无破损、污渍;试剂盒组成必须与说明书对应一致;试剂**盒标签内容必** 须与送检单相符。
- 2. 用送检试剂盒得到的 DNA 作为模板的 PCR 产物条带清晰可见,阴性对照无扩增产物。
- 3. 送检试剂盒与对照试剂盒测得的各项指标的差异必须小于±10%。

以上任何一项不符合要求即判断为不合格产品。